



Korálkový korálek "Lucca"

Tyto efektní šité korálky podlouhlého tvaru poslouží jako stylové náušnice, součást náhrdelníku či náramku



Materiál (na jeden korálek)

Matubo Rulla (4 kusy)

3mm ohňovky (24 kusů)

Matubo 11/0 (nebo japonský rokajl vel. 11/0)
(cca 0,4 gramu)

Japonský rokajl velikosti 15/0 (cca 0,3 gramu)

Volitelně: Ketlovací jehly či nýty, 4mm sluníčka



Jehla a nit na šití z koráleků (Nymo, Fireline...)

Obtížnost: Pro začátečníky a mírně pokročilé

Než začnete šít

V tomto návodu pracujeme s technikou prostorového pravoúhlého stehu (CRAW), který je často považován za jednu ze základních (a jednu z nejuniverzálnějších) technik šitého šperku, jeho prostorová struktura může být ale zejména pro začínající tvůrce náročnější na orientaci. Pokud vám bude steh z drobných korálků dělat potíže, vyzkoušejte si jej nejdříve na větších korálcích (třeba 4mm nebo 6mm ohňovky) a jakmile si budete jisti že postup ovládáte, můžete se vrátit k návodu.

Základ




1. buňka


1) Navlékněte čtyři Rully.




2) Posuňte korálky na konec nitě a svažte konce tak, aby korálky vytvořily kroužek.



3) Provlékněte jehlu volnou "horní" dírkou nejbližší Rully.




4) A poté prošijte a pevně stáhněte k sobě horní dírky všech čtyř Rull. Níť tedy vychází z "horní" dírky některé Rully.




5) Přidejte tři 3mm ohňovky a provlékněte jehlu znovu tou samou Rullou, ze které vychází nit (z opačné strany než kde vychází nit).




6) Pevně utáhněte. Takto by měl vypadat výsledek.




7) Provlékněte jehlu "horní" dírkou následující Rully v řadě.







2. buňka




8) Přidejte dvě 3mm ohňovky. Provlékněte jehlu směrem dolů nejbližší 3mm ohňovkou z předchozí buňky a poté ještě Rullou, ze které vychází nit.




9) Pevně utáhněte. Takto by měl vypadat výsledek.




10) Provlékněte jehlu "horní" dírkou následující Rully v řadě.




3. buňka
(stejná jako 2. buňka)




11) Přidejte dvě 3mm ohňovky. Provlékněte jehlu směrem dolů nejbližší 3mm ohňovkou z předchozí buňky a poté ještě Rullou, ze které vychází nit.




12) Pevně utáhněte a provlékněte jehlu "horní" dírkou následující Rully v řadě.




4. buňka




13) Provlékněte jehlu vzhůru nejbližší 3mm ohňovkou (z první buňky).




14) Přidejte jednu 3mm ohňovku a provlékněte jehlu dolů nejbližší 3mm ohňovkou z třetí buňky.




15) A poté ještě horní dírkou té samé Rully, ze které jste na začátku kroku vycházeli.



18) 1. buňka. Přidejte jednu 3mm ohňovku, jednu 11/0 a jednu 3mm ohňovku a provlékněte jehlu tou samou "základovou" ohňovkou, ze které vychází nit (z opačné strany než vychází nit).




19) Provlékněte jehlu následující "základovou" 3mm ohňovkou v řadě.




20) 2. buňka. Přidejte jednu ohňovku a jednu 11/0 a provlékněte jehlu směrem dolů nejbližší ohňovkou z předchozí buňky a poté ještě tou ohňovkou, ze které vychází nit.




21) Provlékněte jehlu následující "základovou" 3mm ohňovkou v řadě



22) 3. buňka. Přidejte jednu ohňovku a jednu 11/0 a provlékněte jehlu směrem dolů nejbližší ohňovkou z předchozí buňky a poté ještě tou ohňovkou, ze které vychází nit.





Konec
(základ nové řady)



16) Provlékněte jehlu vzhůru nejbližší "svislou" 3mm ohňovkou.


17) A poté nejbližší "vodorovnou" 3mm ohňovkou. Poté prošijte a pevně stáhněte k sobě všechny čtyři 3mm ohňovky.




Tyto čtyři korálky nám budou tvořit základ pro další řadu. Ta se bude šít stejným způsobem jako ta předchozí, ale tentokrát budeme kombinovat ohňovky a rokajl 11/0.




23) Provlékněte jehlu následující "základovou" 3mm ohňovkou v řadě




28) A nejbližší 11/0 z horního patra.




24) 4. buňka. Provlékněte jehlu vzhůru nejbližší ohňovkou z 1. buňky (krok 19).



29) A poté všechny čtyři 11/0 prošijte a pevně stáhněte k sobě.




25) Přidejte jednu novou 11/0 a provlékněte jehlu dolů nejbližší ohňovkou z 3. buňky (krok 22).




30) Níť nyní vychází z jedné z 11/0. Přidejte jednu 15/0 a provlékněte jehlu následující 11/0 v řadě.




26) A poté provlékněte jehlu ještě tou samou ohňovkou, ze které jste v začínali (tu z kroku 23)




31) Opakujte krok 30 ...




27) Konec řady. Provlékněte jehlu vzhůru nejbližší ohňovkou.



32) ... dokud nedojdete do konce řady.




33) Provlékněte jehlu směrem dolů nejbližší "svislou" ohňovkou ...




38) Provlékněte jehlu směrem dolů nejbližší "svislou" ohňovkou ...




34) ... a poté nejbližší "vodorovnou" ohňovkou.




39) ... a poté nejbližší dírkou nejbližší Rully.




35) Přidejte jednu 11/0 a provlékněte jehlu následující "vodorovnou" ohňovkou v řadě.




40) Přidejte jednu 11/0 a provlékněte jehlu odpovídající dírkou následující Rully.




36) Opakujte krok 35 ...




41) Opakujte krok 40 ...



37) ... dokud nedojdete do konce řady.




42) ... dokud nedojdete do konce řady. Na konci řady přidejte poslední 11/0, provlékněte jehlu poslední Rullou v řadě a poté ještě první 11/0 v řadě.




43) Přidejte (2x15/0, 11/0, 2x15/0) a provlékněte jehlu následující 11/0 mezi ohňovkami.




48) Přidejte dvě 15/0 a provlékněte jehlu následující "volnou" 11/0 mezi ohňovkami




44) Přidejte (2x15/0, 11/0, 2x15/0) a provlékněte jehlu následující 11/0 mezi Rulami.




49) Přidejte dvě 15/0 a provlékněte jehlu "prostřední" 11/0 z nejbližší následující pěťice.




45) Opakujte kroky 43 a 44, dokud nedojdete do konce řady. Měli byste skončit v té samé 11/0, ze které jste v krocích 42/43 začínali.



50) Přidejte dvě 15/0 a provlékněte jehlu následující "volnou" 11/0 mezi Rulami




46) Provlékněte jehlu horní dírkou následující Rully a ještě jednou následující 11/0.




51) Opakujte kroky 47 – 50, dokud nedojdete do konce řady.


První polovina korálku je hotová



47) Přidejte dvě 15/0 a provlékněte jehlu "prostřední" 11/0 z nejbližší následující pěťice.





52) Provlékněte jehlu nejbližší dírkou nejbližší Rully ...



53) ... a poté zpět druhou dírkou téže Rully.

54) A opakováním kroků 5 - 51 došijte druhou polovinu korálku.



55) Korálek je hotový. Pevně zapošijte a odstříhnete konce nitě.

56) Zkompletujte korálky do šperku dle vlastní volby.



Náramek



Šité korálky můžete použít i k vytvoření tohoto efektního, mohutného náramku. Jediný rozdíl je v tom, že při šití zdobení (v krocích 43 – 52) musíme vynechat zdobení na dvou protilehlých stranách korálku a vytvořit tak mezery, které nám umožní korálek provléknout bižuterním lankem „napříč“.

Postup budu demonstrovat jen na jedné polovině korálku – vy ji ale nezapomeňte provést na obou polovinách a vždy se ujistěte, abyste na obou polovinách „vynechali“ stejné boční strany.



43a) Přidejte (2x15/0, 11/0, 2x15/0) a provlékněte jehlu následující 11/0 mezi ohňovkami (takže tato strana bude ozdobená).




44a) Poté provlékněte jehlu následující ohňovkou v řadě a poté ještě jednou následující 11/0 v řadě (tato strana zůstane neozdobená).



45a) Přidejte (2x15/0, 11/0, 2x15/0) a provlékněte jehlu následující 11/0 mezi Rullami (tato strana bude ozdobená).




46a) Poté provlékněte jehlu horní dírkou následující Rully a poté ještě jednou následující 11/0 (tato strana zase ozdobená nebude) ...



47a) ... a ještě prvními dvěma 15/0 a jednou 11/0 z následující pětky. Níť tedy vychází z „prostřední“ 11/0.




48a) Přidejte dvě 15/0 a provlékněte jehlu následující „volnou“ 11/0 mezi Rullami, horní dírkou následující Rully a jednou následující 11/0.



49a) Přidejte dvě 15/0 a provlékněte jehlu „prostřední“ 11/0 z následující pětičky.

Na jeden náramek budete potřebovat cca 15 hotových korálků, 32 4mm ohňovek (dvě ohňovky na každý šitý korálek + dvě ohňovky navíc), dva kousky bižuterního lanka, kaloty, zamačkávací rokajl, spojovací kroužky, zapínání dle vaší volby a ploché a štípací kleště.

Pokud jste s bižuterním lankem nikdy nepracovali a nebo nemáte zkušenosti s víceřadými návleky, doporučuji prostudovat tento návod:





50a) Přidejte dvě 15/0 a provlékněte jehlu následující "volnou" 11/0 mezi ohňovkami, jednou následující ohňovkou a jednou následující 11/0.


www.matubobeads.cz/inspirace/naramek-ginko-wrap-82/



51a) Přidejte dvě 15/0 a provlékněte jehlu „prostřední“ 11/0 z následující pětičky (tou samou z kroků 47/48).



52a) Takto by měl vypadat výsledek – mezerou mezi 3mm ohňovkami a Rullou se bude provlékat lanko.



53a) A takto se bude korálek navlékat.



Inspirace:



Matubo Rulla 63030/85001
3mm ohňovky 63020/15496
Matubo 11/0 03000/65491
TOHO 15/0 PF552 PF Galvanized
 Sweet Blush



Matubo Rulla 63130/43400
3mm ohňovky 61100
TOHO 11/0 999F Frosted Gold
 Lined Black Diamond
Miyuki 15/0 4204 Duracoat
 Galvanized Champagne



Matubo Rulla 83120/85001
3mm ohňovky 03000/65431
TOHO 11/0 2631 Semi Glazed
 Rainbow Olive
Miyuki 15/0 190 Steel



Matubo Rulla 93200/85001
3mm ohňovky 93200/15726
TOHO 11/0 711 Nickel
Miyuki 15/0 190F Matte Steel



Matubo Rulla 43020/15001
3mm ohňovky 63130/15695,
 23980/14435
Matubo 11/0 03000/15695
TOHO 15/0 2005 Matte Met.
 Raspberry Iris



Matubo Rulla 63030/85001 a
 23980/85001
3mm ohňovky 61100/15001
TOHO 11/0 PF552 PF Galvanized
 Sweet Blush
TOHO 15/0 455 Gold Lustered
 Pale Wisteria
 + **4mm ohňovky** 63130/85001



Matubo Rulla 63130/43400
3mm ohňovky 63130/15695
TOHO 11/0 PF558F PF Matte
 Galvanized Aluminium
TOHO 15/0 PF588 PF Galvanized
 Aluminium