



Šitý korálek "Orion"

Tyto drobné šité rondelky si zamilujete na první uší



Materiál (na jeden korálek)

Matubo Nib-Bit (10 kusů)

Matubo 11/0

(nebo japonský rokajl vel. 11/0) (15 kusů)

Japonský rokajl vel. 15/0 (cca 0,3 gramu)

3mm ohňovky

(nebo 3mm Bugle – rokajlové tyčinky) (5 kusů)

6mm dřevěná nebo plastová kulička (1 kus)

Jehla a nit na šití z korálků (Nymo, Fireline...)

Obtížnost: Pro začátečníky a mírně pokročilé


1) Navlékněte pět Nib-Bitů (užším koncem).




2) Posuňte korálky na konec nitě a konce svažte tak, aby korálky vytvořily kroužek.



3) Provlékněte jehlu horní dírkou (širším koncem) nejbližšího Nib-Bitu.




4) A poté provlékněte jehlu horními dírkami (širšími konci) všech pěti Nib-Bitů.




5) Pevně stáhněte všechny korálky k sobě.



6) Přidejte jednu 11/0 a provlékněte jehlu horní dírkou (širším koncem) následujícího Nib-Bitu.




7) Opakujte krok 6 ...



8) ... dokud nedojdete do konce řady. Níť vychází z horní dírkou (širšího konce) posledního Nib-Bitu – viz foto.




9) Přidejte jednu 11/0, jeden Nib-Bit (širším koncem) a další 11/0 a provlékněte jehlu znovu horní dírkou (širším koncem) Nib-Bitu, ze kterého nyní vychází níť.




10) Pevně utáhněte. Nový Nib-Bit by měl sedět přesně nad tím původním.







11) Provlékněte jehlu následující 11/0 a horní dírkou (širším koncem) následujícího Nib-Bitu v řadě.



16) Opakujte kroky 12 – 15 ...




12) Přidejte jednu 11/0 a jeden Nib-Bit (širším koncem). Provlékněte jehlu směrem dolů nejbližší 11/0 přidanou v předchozím kroku ...




17) ... ještě dvakrát.

Nyní tedy máme na druhé polovině korálku přidané čtyři nové Nib-Bity a chybí nám už jen ten poslední – pátý.



13) ... a poté znovu horní dírkou toho samého Nib-Bitu, ze kterého jsme v krocích 11/12 začínali. (Ti zdatnější z vás možná ve způsobu práce poznávají prostorový pravoúhlý steh.)




18) Obdobně jako v krocích 11 a 15 provlékněte jehlu následující 11/0 a horní dírkou (širším koncem) následujícího Nib-Bitu.




14) Takto to bude vypadat po dotažení.


Prakticky se jedná o variaci na prostorový pravoúhlý steh (CRAW)




19) Z něj provlékněte jehlu směrem vzhůru nejbližší 11/0 (tou která byla přidávána spolu s prvním Nib-Bitem v řadě).




15) Provlékněte jehlu následující 11/0 a poté ještě horní dírkou (širším koncem) následujícího Nib-Bitu




20) Přidejte jeden Nib-Bit (širším koncem) a provlékněte jehlu dolů odpovídající 11/0 na druhé straně mezery (tou, která byla přidávána spolu s posledním Nib-Bitem v řadě ...




21) ... a poté ještě horní dírkou (širším koncem) toho samého Nib-Bitu, ze kterého jsme v krocích 18/19 začínali).




26) Jehla vychází ze spodní dírky (širšího konce) některého Nib-Bitu. Provlákněte jehlu směrem zpět horní dírkou téhož Nib-Bitu.



22) Provlákněte jehlu vzhůru nejbližší "novou" 11/0 ...




27) A poté prošijte a pevně stáhněte horní dírky (užší konce) všech pěti nových Nib-Bitů.





23) ... a poté spodní dírkou (širším koncem) nejbližšího nového Nib-Bitu...


28) Niť vychází z horní dírky (užšího konce) některého Nib-Bitu. Přidejte jednu 15/0 a provlákněte jehlu horní dírkou (užším koncem) následujícího Nib-Bitu v řadě.




24) ... a poté prošijte a pevně stáhněte k sobě spodní dírky (širší konce) všech pěti nových Nib-Bitů.




25) Než dokončíte řadu, vložte dovnitř výplňový korálek.




29) Opakujte krok 28 ...




30) ... dokud nedojdete do konce řady.




35) Přidejte tři 15/0, jeden 3mm korálek (ohňovku nebo tyčku) a další tři 15/0 a provlékněte jehlu následující 11/0 na druhé straně korálku (tedy do kříže).




31) Provlékněte jehlu zpět spodní dírkou (širším koncem) téhož Nib-Bitu, ze kterého nyní vychází nit.




36) Opakujte krok 35 ...




32) Přidejte jednu 11/0 a provlékněte jehlu spodní dírkou (širším koncem) následujícího Nib-Bitu v řadě.




37) ... dokud nedojdete do konce řady.




33) Opakujte krok 32 ...



38) Nit vychází z roka jlu 11/0. Přidejte dvě 15/0 a provlékněte jehlu prostřední trojicí (15/0, 3mm, 15/0) z nejbližší následující skupiny sedmi korálků





34) ... dokud nedojdete do konce řady.
Na konci řady přidejte poslední 11/0, provlékněte jehlu spodní dírkou (širším koncem) posledního Nib-Bitu a také první 11/0 přidanou v této řadě.



39) Přidejte dvě 15/0 a provlékněte jehlu následující "volnou" 11/0 mezi Nib-Bity.

40) Opakujte kroky 38 a 39 ...



41) ... dokud nedojdete do konce řady.



42) Prošijte se zpět do první řady, do užšího konce některého z prvních pěti Nib-Bitů ...



43) ... a přidejte mezi ně po jedné 15/0 ...



44) ... podobně jako v krocích 28 - 30.



45) Korálek je hotový. Prošijte se do místa, kde jste na začátku uvázali první uzel a svažte konce nitě pevně k sobě (a nebo klasicky zapošijte) a ustříhněte konce nitě.



46) Chcete-li si vyrobit jednoduché náušnice, na ketlovací nýt navlékněte jedno 4mm sluníčko, jeden hotový korálek, jednu rondelku a jedno další sluníčko ...



47) ... zbytek ketlovacího nýtu štipacími kleštěmi zkraťte a kulatými ketlovacími kleštěmi vytvořte očko ...



48) ... a přidejte náušnicové komponenty dle vaší volby.



49) Hotové korálky můžete též navléknout na bižuterní lanko.


Inspirace:




Matubo Nib-Bit 93140/85001
Matubo 11/0 23980/90215 +
TOHO 11/0 2604F
 Semi Glazed Turquoise
Miyuki Round 15/0 457L
 Metallic Light Bronze
3mm ohňovky 63130, 63130/15695,
 61100



Matubo Nib-Bit 03000/84110
TOHO 11/0 49F
 Opaque Frosted Black
Miyuki Round 15/0 464
 Light Gunmetal
TOHO Bugles 3mm 49F
 Opaque Frosted Black



Matubo Nib-Bit 13020/85001
Matubo 11/0 03000/15695
Miyuki Round 15/0 4201
 Duracoat Galv. Silver
3mm ohňovky 03000/15695



Matubo Nib-Bit 33400/83500
TOHO 11/0 Y541
 Hybrid Hematite AB
Miyuki Round 15/0 4221
 Duracoat Galv. Lt. Pewter
3mm ohňovky 23980/27500
TOHO Bugles 3mm 711
 Nickel



Matubo Nib-Bit 33050/15001
TOHO 11/0 2604F
 Semi Glazed Turquoise
Miyuki Round 15/0 4203
 Duracoat Galv. Yellow Gold
3mm ohňovky 63150/84110

Tip: V návodu jsme začínali s pěti korálky Matubo Nib-Bit a vznikl nám šitý korálek ve tvaru disku či rondelky. Pokud ale začneme jen na čtyři korálky, vznikne nám drobnější šitý korálek ve tvaru dvojité pyramidky. Menší verze se šije stejně jako ta větší, ale na rozdíl od ní je "samonosná" – nepotřebuje tedy výplňový korálek.

