



Šitý korálek “Lampion”



Materiál (na jeden korálek)

Matubo Gemduo (16 kusů)

Matubo Miniduo (8 kusů)

Matubo 8/0 (8 kusů)

Matubo 11/0 R nebo japonský rokajl velikosti 11/0 (4 kusy)


Japonský rokajl velikosti 15/0 (cca. 0,5 gramu)

3mm ohňovky (8 kusů)

12mm dřevěná nebo plastová výplňová kulička (1 kus)

Jehla a nit na šití z korálků (Nymo, Fireline...)


Obtížnost: Mírně pokročilí a šikovní začátečníci




1) Navlékněte jednu 15/0, jednu 8/0, jednu 15/0 a tři Gemdua (střídějte směr - viz foto).




2) Zopakujte celkem čtyřikrát.




3) Posuňte korálky cca 30cm od konce nitě a poté konce svažte tak, aby korálky vytvořily kroužek.




4) Provlékněte jehlu volnou dírkou nejbližšího Gemdua.




5) Do mezery mezi Gemdua přidejte jedno další Gemdua a provlékněte jehlu volnou dírkou dalšího Gemdua v řadě.
Nové Gemdua by mělo směřovat stejně jako všechna ostatní Gemdua.




6) Do mezery nad (15/0, 8/0, 15/0) přidejte další skupinu (15/0, 8/0, 15/0) a provlékněte jehlu volnou dírkou dalšího Gemdua v řadě.




7) Opakujte kroky 5 a 6 ...




8) ... dokud nedojdete do konce řady.




9) Provlékněte jehlu nejbližší dírkou nejbližšího nově přidaného Gemdua.




10) Poté provlékněte jehlu zpět horní dírkou téhož Gemdua.




11) Přidejte jednu 3mm ohňovku a provlékněte jehlu volnou dírkou následujícího Gemdua.



12) Opakujte krok 11 ...




13) ... dokud nedojdete do konce řady.




14) Celou poslední řadu ještě několikrát prošijte a pevně stáhněte. Níť by měla vycházet z horní díčky některého Gemdua.


Nyní se musíme přesunout na druhou stranu korálku a tu také uzavřít. A máme hned několik možností jak na to. Na první pohled nejjednodušší je se prostě "prošít" na druhou stranu – počítejte ale s tím, že Gemdua ve středové části korálku sedí tak těsně u sebe, že bude problém mezi nimi manévrovat. Já raději využívám druhý konec nitě – těch 30 cm, co jsme si nechávali na začátku. Navléknu si na něj druhou jehlu, uzavřu druhou stranu korálku a poté tento konec nitě zapošiju a odstřihnu. Poté se vrátím k hlavní pracovní niti a došiju zbytek korálku.



15) Vezměte si novou jehlu a navlékněte ji na druhý konec nitě. Poté se přesuňte do spodní díčky nejbližšího „horního“ Gemdua ...





16) ... a poté provlékněte jehlu zpět horní dírkou téhož Gemdua.




17) Vložte dovnitř výplňový korálek a opakováním kroků 11 – 14 uzavřete druhou stranu korálku.

18) Poté pevně zapošijte a odstřihněte konec nitě.




19) Dále budeme pokračovat opět s hlavním koncem nitě (níť vychází z horní díčky horního Gemdua).




Přidejte dvě 15/0, jedno Miniduo a jednu 15/0 a provlékněte jehlu


nejbližší skupinou (15/0, 8/0, 15/0).



20) Přidejte (2x15/0, 11/0, 2x15/0) a provlékněte jehlu nejbližší trojicí (15/0, 8/0, 15/0) (viz foto).




25) Přidejte jednu 15/0, jedno Miniduo a dvě 15/0 a provlékněte jehlu "koncovou dírkou" nejbližšího Gemdua (viz foto).



21) Přidejte jednu 15/0, jedno Miniduo a dvě 15/0 a provlékněte jehlu "koncovou dírkou" nejbližšího Gemdua (viz foto).




26) Opakujte kroky 19 – 25, dokud nedojdete do konce řady. Měli byste skončit v horní dírce téhož Gemdua, ze kterého jste v kroku 19 začínali.



22) Nově přidaná Minidua by se měla skládat "dovnitř", viz foto. Takto by měl vypadat výsledek.



27) Provlékněte jehlu následující 3mm ohňovkou a horní dírkou dalšího Gemdua.



23) Dál budeme postupovat podobně jako v krocích 19 – 21.


Přidejte dvě 15/0, jedno Miniduo a jednu 15/0 a provlékněte jehlu nejbližší skupinou (15/0, 8/0, 15/0).



28) Přidejte dvě 15/0 a provlékněte jehlu dolů volnou dírkou následujícího Minidua.




24) Přidejte (2x15/0, 11/0, 2x15/0) a provlékněte jehlu nejbližší trojicí (15/0, 8/0, 15/0) (viz foto).



29) Přidejte jednu 15/0 a provlékněte jehlu nejbližší (15/0, 8/0, 15/0).




30) Přidejte dvě 15/0 a provlékněte jehlu nejbližší 11/0.



31) Přidejte dvě 15/0 a provlékněte jehlu následující (15/0, 8/0, 15/0).



32) Přidejte jednu 15/0 a provlékněte jehlu volnou dírkou následujícího Minidua.



33) Přidejte dvě 15/0 a provlékněte jehlu "koncovou dírkou" nejbližšího následujícího Gemdua (viz foto).




34) Takto by měl vypadat výsledek.



35) Dál budeme postupovat podobně jako v krocích 28 - 34.


Přidejte dvě 15/0 a provlékněte jehlu volnou dírkou následujícího Minidua.



36) Přidejte jednu 15/0 a provlékněte jehlu nejbližší (15/0, 8/0, 15/0).



37) Přidejte dvě 15/0 a provlékněte jehlu nejbližší 11/0.



38) Přidejte dvě 15/0 a provlékněte jehlu následující (15/0, 8/0, 15/0).



39) Přidejte jednu 15/0 a provlékněte jehlu volnou dírkou následujícího Minidua.



40) Přidejte dvě 15/0 a provlékněte jehlu "koncovou dírkou" nejbližšího Gemdua (viz foto).



41) Opakujte kroky 28 – 40, dokud nedojdete do konce řady. Měli byste skončit v horní dírce téhož Gemdua, ze kterého jste v kroku 28 začínali.



42) Pevně zapošijte a odstříhnete konce nitě. Korálek je hotový.



Matubo Gemduo 02010/24602
Matubo Miniduo 93200/43400
Matubo 8/0 93200/84110
TOHO Round 11/0 4221
Duracoat Galv. Lt. Pewter
Miyuki Round 15/0 4221
Duracoat Galv. Lt. Pewter
3mm ohňovky 93200



Matubo Gemduo 02010/24608
Matubo Miniduo 63130/15695
Matubo 8/0 N/A
Miyuki Round 11/0 2008
Matte Met. Patina Iris
Miyuki Round 15/0 2008
Matte Met. Patina Iris
3mm ohňovky 93120/43400

Tip: Tento design nejlépe funguje s Matubem 8/0, ale jak je na obrázku výše vidět, Matubo 8/0 lze nahradit 3mm ohňovkami. Postup se nemění, jen je třeba extrémně pevně utahovat, aby korálek držel tvar.

Inspirace:



Matubo Gemduo 23020/85001
Matubo Miniduo 93140/14495
Matubo 8/0 20060/85106
TOHO Round 11/0 2641F Semi
Glazed Rainbow Orange
Miyuki Round 15/0 190 Steel
3mm ohňovky 93400/43400



Matubo Gemduo 23980/21135
Matubo Miniduo 33050/15001
Matubo 8/0 33050/85001
TOHO Round 11/0 82F
Frosted Metallic Nebula
Miyuki Round 15/0 2005
Matte Met. Copper Iris
3mm ohňovky 33050/15001



Matubo Gemduo 00030/28002, 00030/28172
Matubo Miniduo 83120/43400
Matubo 8/0 80020/85106
Miyuki Round 11/0 1233 Matted Opaque Mustard
Miyuki Round 15/0 4222 Duracoat Galv. Pewter
3mm ohňovky 83120/15496