



Šitý korálek "Barrel"



Materiál (na jeden korálek)

Matubo Rulla (16 kusů)

Matubo 11/0 R nebo japonský rokajl vel. 11/0
(16 kusů, 0,16 gramu)


Japonský rokajl vel. 15/0 (32 kusů, cca.
0,16 gramu)

3mm ohňovky (8 kusů)

Volitelně: Návlekový materiál dle vašich preferencí (nebo ketlovací jehly/nýty) další kovodíly dle potřeby, doplňkové korálky

jehla a nit na šití z korálků (Nymo, Fireline...)

Obtížnost: Pro začátečníky/mírně pokročilé




1) Navlékněte tři Rully.




2) Posuňte korálky na konec nitě a konce nitě svažte tak, aby korálky vytvořily trojúhelník.


Všechny Rully srovnejte tak, aby směřovaly stejně. Poté provlékněte jehlu spodní dírkou nejbližší Rully.




3) Přidejte dvě nové Rully a provlékněte jehlu spodní dírkou té samé Rully, ze které vychází nit (stejným směrem jako v předchozím kroku).



4) Pevně utáhněte a poté provlékněte jehlu spodní dírkou nejbližší Rully.




5) Přidejte dvě nové Rully a provlékněte jehlu spodní dírkou té samé Rully, ze které vychází nit (stejným směrem jako v předchozím kroku).




6) Pevně utáhněte. Poté provlékněte jehlu spodní dírkou nejbližší Rully z nově přidané dvojice ...




7) ... a poté spodní dírkou další nově přidané Rully a poté ještě také spodní dírkou „první“ Rully v řadě – viz foto.




8) Přidejte jednu novou Rullu a poté provlékněte jehlu spodními dírkami té samé dvojice Rull jako v předchozím kroku (stejným směrem jako v předchozím kroku).



9) Nyní provlékněte jehlu spodní dírkou nejbližší „rohové“ Rully. Základní čtverec je hotový.




10) Přidejte jednu 15/0, jednu ohňovku a jednu 15/0 a provlékněte jehlu spodní dírkou následujícího rohové Rully.




11) Opakujte krok 10 ...




12) ... dokud nedojdete do konce řady.




13) Níť by nyní měla vycházet ze spodní dírký některé rohové Rully. Provlákněte jehlu zpět horní dírkou té samé Rully.




15) Provlákněte jehlu směrem „ven“ nejbližší „vnitřní“ Rullou, která patří k té samé „rohové“ Rulle, ze které jste v kroku 14 začínali. Nepřidáváme žádné nové korálky.





16) Přidejte jednu novou 15/0 a provlákněte jehlu „rohovou“ Rullou, ze které jste v kroku 14 začínali.



17) Poté provlákněte jehlu (směrem dovnitř) novou 15/0 (z kroku 14) a potom také nejbližší „vnitřní“ Rullou.




V následujících krocích se budeme pohybovat jen v horních dírkách Rull.




14) Přidejte jednu 15/0 a provlákněte jehlu nejbližší „vnitřní“ Rullou (směrem „dovnitř“).



18) Provlákněte jehlu směrem „ven“ nejbližší „volnou“ vnitřní Rullou.



19) Přidejte jednu 15/0 a provlékněte jehlu nejbližší „rohovou“ Rullou, která přísluší k té samé „vnitřní“ Rulle, ze které jste v kroku 18 začínali.



23) Přidejte jednu 15/0 a provlékněte jehlu (směrem dovnitř) nejbližší „volnou“ „vnitřní“ Rullou.



20) Přidejte jednu 15/0 a provlékněte jehlu (směrem dovnitř) nejbližší „vnitřní“ Rullou.





24) A poté provlékněte jehlu směrem ven tou samou „vnitřní“ Rullou z kroku 18.



21) Poté provlékněte jehlu (směrem ven) tou samou „vnitřní“ Rullou z kroku 18.




25) Poté provlékněte nejbližší (15/0, „rohovou“ Rullu, 15/0) (ty z kroků 22 – 23).



22) Přidejte jednu 15/0 a provlékněte jehlu nejbližší „volnou“ „rohovou“ Rullou.




26) Poté provlékněte jehlu (směrem dovnitř) tou samou „vnitřní“ Rullou z kroku 23.







27) Provlékněte jehlu (směrem ven) nejbližší vnitřní Rullou, která náleží k poslední „volné“ „rohové“ Rulle.



28) Přidejte jednu 15/0 a provlékněte jehlu poslední „volnou“ „rohovou“ Rullou.



29) Přidejte jednu 15/0 a provlékněte jehlu (směrem dovnitř) „vnitřní“ Rullou z kroku 23 ...



30) ... a poté provlékněte jehlu (směrem ven) tou samou vnitřní Rullou z kroku 27.


TIP: Tato fáze může být zejména pro začínající tvůrce poměrně náročná a nepřehledná. Ve zkratce – nyní bylo nutno prošít horní dírkou všech Rull a spojit je k sobě stejným způsobem, jako když jsme prošívání spodní dírkou při sestavování základní konstrukce (kroky 1 – 9) + navíc jsme přidávali po jednom rožku 15/0 mezi „rohové“ a „vnitřní“ Rully.

Existuje více možných způsobů, jak tohoto dosáhnout – pokud zvolíte jiné vedení nitě než jaké jsem ukázala

v návodu, nemusí to být nutně chyba – pokud jsou Rully horními dírkami spojené, pokud máme přidáných všech osm nových 15/0 na těch správných místech a pokud je prostor mezi vnitřními Rullami (tam kde později povede průvlek hotového korálku) volný – tedy bez přidáných korálků či napříč přetažených nití, postupovali jste správně.



31) Provlékněte jehlu nejbližší trojicí (15/0, „rohová“ Rulla, 15/0).



32) Přidejte jednu 11/0 a provlékněte jehlu následující trojicí (15/0, „rohová“ Rulla, 15/0).



33) Opakujte krok 32 ...





34) ... dokud nedojdete do konce řady. Na konci řady přidejte poslední 11/0 a provlékněte jehlu už jen následující 15/0 a „rohovou“ Rullou.




35) První polovina korálku je hotová. Pevně zapošijte a odstříhnete konce nitě.

36) Opakováním kroků 1 – 34 ušijte druhou polovinu korálku. Tentokrát ale nezapošívajte a nestříhejte niť!




41) Přidejte jednu 11/0 a provlékněte jehlu směrem zpět původní trojicí (15/0, ohňovka, 15/0) na původním komponentu.




37) Jehla vychází z horní dírky rohové Rully. Provlékněte jehlu směrem zpět spodní dírkou téže Rully ...



42) Pevně utáhněte.




38) ... a poté nejbližší trojicí (15/0, ohňovka, 15/0).




43) Provlékněte jehlu spodní dírkou následující Rully ...




39) Poté vezměte oba hotové komponenty a složte je k sobě – viz foto.



44) ... a poté ještě následující trojicí (15/0, ohňovka, 15/0).




40) Jehla vychází z trojice (15/0, ohňovka, 15/0). Přidejte jednu 11/0 a provlékněte jehlu odpovídající trojicí (15/0, ohňovka, 15/0) na druhém komponentu (viz foto).




45) Opakujte kroky 40 ...


Inspirace:



46) ... 41 ...



47) ... 42, 43 a 44, dokud nedojdete do konce řady a dokud oba komponenty nebudou pevně spojeny na všech čtyřech stranách.



48) Pevně zapošijte a odstříhnete konce nitě. Korálek je hotový.



Matubo Rulla 13020/15001
TOHO Round 11/0 1207 Marbled
 Opaque Turquoise/Blue
TOHO Round 15/0 711 Nickel
3mm ohňovka 93400/43400



Matubo Rulla 13600/15001
Miyuki Round 11/0 4213
 Duracoat Galv. Mauve
TOHO Round 15/0 49 Opaque Jet
3mm ohňovka 23980/84415



Matubo Rulla 83120/85001
TOHO Round 11/0 2600F
 Semi-Glazed Lemongrass
Miyuki Round 15/0 4207
 Duracoat Galv. Pink Blush
3mm ohňovka 93120/43400