



Šitý korálek “Marguerite”



Materiál (na jeden korálek)

Matubo Superduo (24 kusů)

Japonský rokajl vel. 11/0 (cca 0,4 gramu)

Japonský rokajl vel. 15/0 (cca 0,4 gramu)

4mm ohňovky (4 kusy)

10mm výplňový korálek (1 kus)

Volitelně: Návlekový materiál dle vaší volby + kovodíly k jeho ukončení, doplňkové korálky (rondelky, sluníčka atd.)

Jehla a nit na šití z korálků (Nymo, Fireline...)


Obtížnost: Pro začátečníky a mírně pokročilé




1) Navlékněte jedno Superduo, jednu 15/0, jedno Superduo a jednu 11/0. Zopakujte celkem čtyřikrát.




2) Posuňte korálky na konec nitě a konce nitě svažte tak, aby korálky vytvořily kroužek. Níť by měla vycházet mezi Superduem a 11/0.



3) Provlékněte jehlu spodní dírkou nejbližšího Superdua ...




4) ... a poté zpět horní dírkou téhož Superdua.



5) Přidejte jednu 11/0 a provlékněte jehlu horní dírkou následujícího Superdua.




6) Přidejte jednu 15/0, jedno Superduo, jednu 11/0, jedno Superduo, jednu 15/0, jedno Superduo, jednu 11/0, jedno Superduo, jednu 15/0, jedno Superduo a jednu 15/0 (takže celkem 6xSuperduo, 4x15/0 a 3x11/0).




7) Poté provlékněte jehlu horní dírkou Superdua z kroku 4, 11/0 mezi Superduy a poté ještě horní dírkou následujícího Superdua (ze kterého jste na začátku kroku vycházeli) – to vše z opačné strany než nyní vychází níť.




8) Pevně utáhněte. Takto by měl vypadat výsledek.




9) Provlékněte jehlu následující 15/0, spodní dírkou Superdua, 11/0, spodní dírkou dalšího Superdua ...



10) ... následující 15/0, spodní dírkou Superdua, 11/0, spodní dírkou dalšího Superdua (to vše z nově přidané buňky).




11) Provlékněte jehlu zpět horní dírkou téhož Superdua, ze kterého nyní vychází.




12) Opakováním kroků kroky 5 – 11 ...




13) ... přidejte ještě jednu buňku ...




14) ... a poté se přesuňte ...



15) ... do horní dírky druhého koncového Superdua v nové buňce. Nyní máme tři buňky v řadě a jdeme spojovat.




16) Podobně jako v krocích 5 nebo 12 všijte jednu 11/0 mezi horní dírky dvou koncových Superduí.




17) Přidejte (15/0, Superduo, 11/0, Superduo, 15/0) a provlékněte jehlu nejbližším koncovým Superduem na druhé straně pruhu (viz foto).



18) Přidejte jednu 11/0 provlékněte jehlu horní dírkou druhého „koncového“ Superdua na téže straně pruhu.




19) Přidejte (15/0, Superduo, 11/0, Superduo, 15/0) a provlékněte trojicí (Superduo (horní dírka), 11/0, Superduo (horní dírka)) ze které jste v předchozím kroku začínali.




20) Pevně utáhněte. Bude-li třeba, prošijte korálky z kroků 17, 18 a 19 ještě jednou. Takto by měl vypadat váš výsledek ...




21) ... a takto by měl vypadat s vloženou výplní.




22) Přesuňte se do spodní dírky nejbližšího „bočního“ Superdua ...




23) ...a poté provlékněte jehlu zpět horní dírkou téhož Superdua.




24) Do mezery v rohu (nad 15/0) přidejte jednu novou 15/0 a poté provlékněte jehlu horní dírkou následujícího Superdua.




25) Do mezery v na hraně (nad 11/0) přidejte jednu novou 11/0 a poté provlékněte jehlu horní dírkou následujícího Superdua.




26) Opakujte kroky 24 a 25 ...




27) ... dokud nedojdete do konce řady.




28) Poté se přesuňte do nejbližší 11/0 z aktuální řady..




29) Přidejte dvě 15/0 a poté provlékněte jehlu následující 11/0.




30) Opakujte krok 29 ...



31) ... dokud nedojdete do konce řady.



36) Opakujte krok 35 ...




32) Poté prošijte a pevně stáhněte k sobě všechny čtyři čtveřice 15/0.




37) ... dokud nedojdete do konce řady.




33) Přesuňte se do horní dírký nejbližšího Superdua.




38) Přesuňte se ...



34) Poté provlékněte jehlu zpět spodní dírkou téhož Superdua - a poté ještě následující 11/0, spodní dírkou dalšího Superdua a ještě následující 15/0 - měli byste vycházet v rohu korálku.





39) ... do horní dírký některého Superdua na druhé straně korálku ...




35) Přidejte jednu 11/0 a provlékněte jehlu následující 15/0, spodní dírkou následujícího Superdua, následující 11/0, spodní dírkou dalšího Superdua a ještě následující 15/0 - tak abyste se dostali do následujícího rohu.

40) ... a zopakováním kroků 24 - 37 uzavřete a dozdobte druhou stranu korálku.






41) Takto by měl vypadat výsledek.



42) Přesuňte se do některé „vnitřní“ 11/0 (viz foto).




43) Přidejte jednu 15/0, jednu 4mm ohňovku a jednu 15/0 a provlékněte jehlu „vnitřní“ 11/0 na druhé straně mezery (viz foto – z téže strany jako vychází nit).



44) Přidejte jednu novou 15/0 a provlékněte jehlu zpět 4mm ohňovkou.

45) Přidejte jednu novou 15/0 a provlékněte jehlu tou samou 11/0, ze které jste v krocích 42/43 začínali (z opačné strany než vychází nit).




46) Provlékněte jehlu nejbližší novou 15/0.

47) Přidejte dvě 15/0 a provlékněte jehlu nejbližší volnou 11/0 na boku mezery (viz foto).



48) Přidejte dvě 15/0 a provlékněte jehlu nejbližší 15/0 na druhé straně ohňovky (viz foto).







49) Provléknete jehlu následující 11/0 ...




54) Přesuňte se ...



50) ... a poté ještě následující 15/0 ...




55) ... do nejbližší volné „středové“ 11/0 v nejbližší volné mezeře.



51) ... a stejně jako v krocích 47 a 48 ...



56) Opakujte kroky 43 – 55, dokud nebudete mít nazdobené všechny čtyři strany korálku.



52) ... dokončete orámování ohňovky.



57) Korálek je hotový, pevně zapošijte a odstříhnete konce nitě.



53) Takto by měl vypadat výsledek.

Inspirace



Temně růžová
Matubo Superduo 71010/85001
11/0 TOHO Round 1703 Gilded
Marbled Turquoise
15/0 Miyuki Round 4213 Duracoat
Galv. Dark Mauve
4mm ohňovky 63130



Tyrkys s červenou
Matubo Superduo 63130/15695
11/0 TOHO Round 2634F Semi Glazed Rainbow Turquoise
15/0 TOHO Round 221 Bronze
4mm ohňovky 93140/84100/15496

Červená s tyrkysem
Matubo Superduo 93200/43400
11/0 TOHO Round 995F Frosted Gold-Lined Aqua
15/0 Miyuki Round 4212 Duracoat Galv. Dk. Berry
4mm ohňovky 63130/15496

Oranžová
Matubo Superduo 93140/43500
11/0 TOHO Round 2611F Semi Glazed Orange
15/0 Miyuki Round 2013 Matte Met. Dk. Olive Iris
4mm ohňovky 03000/15635

Béžová
Matubo Superduo 00030/43500
11/0 TOHO Round 2634F Semi Glazed Rainbow Turquoise
15/0 Miyuki Round 4221 Duracoat Galvanized Lt. Pewter
4mm ohňovky 02010/84100

Modrá
Matubo Superduo 02010/25421-49
11/0 TOHO Round 223 Antique Bronze
15/0 Miyuki Round 4222 Duracoat Galvanized Pewter
4mm ohňovky 23980/90215

Modrofialová
Matubo Superduo 63100/85001
11/0 TOHO Round PF556 Permanent Finish Galv. Mauve
15/0 Miyuki Round 4213 Duracoat Galv. Dark Mauve
4mm ohňovky 02010/65328

Hnědá
Matubo Superduo 00030/83500
11/0 TOHO Round 513F Higher-Metallic Frosted Carnival
15/0 TOHO Round 204 Gold Lustered Montana Blue
4mm ohňovky 71000

Růžová
Matubo Superduo 02010/25405-49
11/0 TOHO Round 512F Higher-Metallic Frosted Blue Haze
15/0 Miyuki Round 2008 Matte Met. Patina Iris
4mm ohňovky 71000