



Náramek "Leda"

Efektní náramek z japonského rokajlu a korálků Rulla.



Materiál:

Matubo Rulla (124 kusů)
 Japonský rokajl 15/0 (cca. 1 gram)
 Japonský rokajl 11/0 (cca. 7 gramů)
 Matubo 8/0 (2 kusy)
 3mm ohňovky (22 kusů)
 Spojovací kroužky
 Zapínání
 Jehla a nit na šití z korálků (Nymo, Fireline)

Obtížnost: pro středně pokročilé

Technika: pravoúhlý steh / peyote steh


1) Navlékněte čtyři korálky Rully a posuňte je na konec nitě.



6) Ještě dvakrát zopakujte kroky 4 a 5.



2) Svažte konce tak, aby korálky vytvořily čtverec a složte je tak, aby všechny směřovaly stejným směrem. Poté provlékněte jehlu spodní dírkou nejbližší Rully.



7) Poté přidejte poslední tři 11/0 a provlékněte jehlu spodní dírkou první Rully v řadě ...



3) Přidejte tři 11/0 a čtyři Rully




8) ... a následujícím korálkem 11/0.



4) Poté provlékněte jehlu spodní dírkou první přidané Rully směrem pryč od základního čtverce.




9) Přidejte jeden korálek 11/0. Jeden korálek 11/0 v řadě přeskočte a poté provlékněte jehlu jedním korálkem 11/0, spodní dírkou následující Rully a dalším korálkem 11/0




5) Po dotažení získáte zhruba tento tvar ...




10) Opakujte krok 9 dokud nedojdete do konce řady. Na konci řady přidejte poslední korálek, provlékněte třemi korálky v rohu a poté ještě prvním přidaným korálkem z aktuální řady.







11) Přidejte jeden korálek 11/0 a provlékněte jehlu horní dírkou následující Rully.



16) Nyní musíme pospojovat horní dírky všech čtyř Rull v rohu. Provlékněte jehlu horní dírkou následující Rully ...



12) Přidejte jeden korálek 11/0 a provlékněte jehlu následujícím korálkem 11/0 z předchozí řady.




17) a ještě tou další ...




13) Opakujte kroky 11 a 12 ...



18) ... a ještě další...



14) ... dokud nedojdete do konce řady. Na konci řady přidejte jeden korálek 11/0 a poté provlékněte jehlu posledním korálkem 11/0 z předchozí řady, následujícím korálkem 11/0, horní dírkou následující Rully a ještě jedním korálkem 11/0



19) ... a nakonec provlékněte jehlu horní dírkou té první Rully a ještě následujícím korálkem 11/0.



15) Přidejte jeden korálek 11/0 a provlékněte jehlu následujícím korálkem 11/0 a horní dírkou následující Rully




20) Opakujte kroky 15 - 19, dokud nedojdete do konce řady.




21) Na konci řady provlékněte jehlu ještě prvním korálkem 11/0 z právě dokončené řady.




22) Přidejte tři korálky 11/0 a provlékněte jehlu dalším korálkem 11/0 z předchozí řady.



23) Opakujte krok 22 ...



24) ... dokud nedojdete do konce řady. Na konci řady provlékněte jehlu posledním rožkem z předchozí řady a ještě dvěma rožky z aktuální řady (takže budete vycházet z prostředního korálku z první trojice).




25) Přidejte jeden rožek 15/0 a provlékněte jehlu prostředním rožkem z následující trojice.




26) Opakujte krok 25, dokud nedojdete do konce řady.



27) První díl náramku je hotový.




28) Nyní se musíte prošít korálky tak, abyste vycházeli ze spodní díry některé z "rohových" Rull tohoto základního komponentu.



29) Nyní začneme přidávat druhý komponent. Budeme ho šít úplně stejně jako ten první - jen s tím rozdílem, že poslední čtveřice Rull z prvního komponentu bude tvořit zároveň první čtveřici druhého komponentu.. Zopakujte kroky 3, 4 a 5



30) Poté zopakujte krok 6...




31) ... a krok 7 ... dokud nebudete mít základ druhého komponentu hotový.



36) A poté opakujte kroky 22 - 28 ...



32) Zopakujte kroky 8, 9 a 10 ...




37) ... dokud nebude celý druhý komponent hotový. Opět se přesuňte do spodní díčky na konci nově vytvořeného komponentu ...




33) Poté zopakujte kroky 11,12, 13 a 14 ...



38) ... a obdobným způsobem přidávejte další komponenty, dokud nedosáhnete požadované délky. Z devíti komponentů vznikne náramek o délce cca 17 centimetrů.




34) ... a poté opakujte kroky 15 - 21 ...



39) Na konci provlékněte jehlu korálky tak, abyste vycházeli z horní díčky některé z bočních Rull na koncovém rohu náramku (viz foto). Přidejte tři 11/0, jeden 8/0 a tři 11/0 a poté provlékněte jehlu směrem dolů horní dírkou druhé boční Rully na tom samém konci náramku.




35) ... dokud nedojdete do konce řady ...



40) Provlékněte jehlu směrem zpět spodní dírkou téže Rully.



41) Přidejte tři 11/0 a provlékněte jehlu nově přidaným rokajem 8/0.




46) Přidejte jeden 15/0, jeden 11/0, jednu ohňovku, jeden 11/0 a jeden 15/0 a provlékněte jehlu spodní dírkou následující Rully (směrem ven - viz foto).



42) Přidejte tři 11/0 a poté provlékněte jehlu spodní dírkou Rully, ze které jste v kroku 39 vycházeli.




47) Opakujte kroky 44, 45 a 46, dokud nedojdete k poslednímu komponentu.



43) Přidejte jeden 15/0, jednu ohňovku a jeden 15/0 a provlékněte jehlu spodní dírkou následující Rully (viz foto).



48) Přidejte jeden 15/0, jednu ohňovku a jeden 15/0 a poté provlékněte jehlu spodní dírkou nejbližší "boční" Rully (viz foto)




44) Přidejte jeden 15/0 a provlékněte jehlu spodní dírkou následující Rully.



49) Nyní přidejte tři 11/0, jeden 8/0 a tři 11/0 a provlékněte jehlu spodní dírkou následující "boční" Rully.



45) Přidejte jeden 15/0 a provlékněte jehlu spodní dírkou následující Rully.



50) Poté provlékněte jehlu zpět horní dírkou téže Rully.



51) Přidejte tři 11/0 a provlékněte jehlu rokajlem 8/0. Pak přidejte další tři 11/0 a provlékněte jehlu horní dírkou téže Rully, ze které jste v kroku 49 vycházeli. Poté provlékněte jehlu zpět spodní dírkou téže Rully a poté ještě třemi rokajly 11/0, jedním 8/0, třemi 11/0 a spodní dírkou další Rully -

abyste mohli začít zdobit a zpevňovat i druhou stranu náramku.



52) Opakujte krok 43 ...



53) ... a krok 44 ...



54) ... a 45



55) ... a kroky 46 a 47 ...



56) ...a nakonec také krok 48 ...



57) ... dokud nedojdete do konce řady. Pevně zapošijte a odstříhnete konce nitě..



58) Pomocí spojovacích kroužků přidejte zapínání.

