

Vlnkatý náramek

z korálků Matubo 6/0, Rully a ohňovek



Materiál:

Matubo Rulla (39 kusů)

Matubo 6/0 (95 kusů)

6mm ohňovky 17 kusů)

Rokajl 11/0 (10 kusů)

Spojovací kroužky

Zapínání

Jehla a nit na šití z korálků (Fireline)

(materiál vystačí na náramek o délce cca 17 centimetrů - bez zapínání)

Obtížnost: pro mírně pokročilé

Dříve než začnete:

Tento vzor není příliš náročný na pochopení, ale co se týče utahování při práci, může být trochu problematický - proto jej doporučuji zejména korálkářkám, které už mají alespoň nějaké zkušenosti s šitím z korálků.

Základní návlek je nutno nechat spíše volný, kdežto druhá řada již musí být velmi pevně utažená.


Na zajištění konce nitě doporučuji použít bead stopper - zabrání tomu, aby se nám korálky rozsypaly, ale zároveň se dá snadno posunout, čímž můžeme získat více místa mezi korálky první řady.




1) Navlékněte tři Rully, jedno Matubo 6/0, jednu Rullu a ještě jedno Matubo 6/0.

2) Opakujte krok 1, dokud nespotřebujete všechny Rully.


3) Přidejte pět rokajlů 11/0 a poté provlékněte jehlu zpět volnou dírkou poslední Rully.



4) Přidejte jedno Matubo 6/0 a poté provlékněte jehlu volnou dírkou další Rully v pořadí.



5) Pevně utáhněte. Mělo by vzniknout něco takového.



6) Přidejte další Matubo 6/0 a provlékněte jehlu volnou dírkou následující Rully ...




7) ... a opět utáhněte.



8) ... a poté provlékněte jehlu horními dírkami dvou následujících Rull (nyní nepřidáváme žádné nové korálky).



9) Pokud budete skutečně pevně utahovat a občas "pomůžete" korálkům 6/0 dostat se na to správné místo, měla by vaše práce vypadat asi takto.



10) Opakujte kroky 4 - 9, dokud nedojdete do konce náramku.



15) Přidejte tři korálky 6/0 a poté provlékněte jehlu následujícím korálkem 6/0 z předchozí řady.



11) Ten bude po dokončení aktuální řady vypadat asi takto.




16) Nyní přidejte jednu 6mm ohňovku a provlékněte jehlu následujícím korálkem 6/0.




12) Na konci přidejte pět rožajů 11/0. Sundejte bead stopper a pak oba konce nitě pevně svažte k sobě



17) Opakujte krok 15 ...



13) Poté provlékněte jehlu nejbližší dírkou poslední Rully ...



18) ... a krok 16 ...



14) ... a pak ještě dvěma následujícími Rullami a jedním Matubem 6/0.




19) ... dokud nedojdete do konce náramku.

20) Teď provlékněte jehlu posledními třemi korálky Rulla, pěti rokajly 11/0 na konci a poté zpět druhou dírkou poslední Rully a ještě jedním Matubem 6/0.




21) A poté zopakujte kroky 15 a 16 na druhé straně náramku.



22) Takto vypadá dokončený náramek.

23) Nyní můžete poslední řadu náramku prošíť ještě jednou - ale vždy vynechte "prostřední" Matubo 6/0 ve špicích. Náramek pak bude pevnější.



24) Na konci práce pevně zapošijte, odstříhněte konce nitě a přidejte zapínání - otevřete spojovací kroužek, provlékněte jej smyčkou z rokajlu 11/0 a přidejte zapínání. Totéž udělejte i na druhé straně náramku.

