



Náramek "Gemma"

Rychlé a jednoduché obšití drobných rivolek s korálky Matubo Miiniduo



Materiál:

- Matubo Miniduo (cca 5,5 gramu)
- Matubo 8/0 (cca 1,5 gramu)
- Japonský rokajl vel. 15/0 (cca 0,5 gramu)
- Japonský rokajl vel. 11/0 (cca 3 gramy)
- 10mm (ss47) Swarovski Rivoli (5 kusů)
- Jehla a nit na šití z korálků (Nymo, Fireline)
- Drobné korálky – cca 4–6 mm v průměru (kuličky, rondelky, zlomky ... 6 kusů)
- Spojovací kroužky, keťlovací jehly, zapínání

Obtížnost: mírně pokročilí



1) Navlékněte jeden rokajl 11/0 a tři Minidua. Zopakujte ještě třikrát.



2) Posuňte korálky na konec nitě a svažte konce tak, aby korálky vytvořily kroužek. Poté provlékněte jehlu horní dírkou nejbližšího Minidua.



3) Navlékněte jeden rokajl 11/0 a provlékněte jehlu horní dírkou následujícího Minidua.

4) Opakujte krok 3, dokud nedojdete do konce řady. Pevně utahujte - korálky by měly tvořit "misku".



5) Na konci řady provlékněte jehlu ještě jedním rokajlem, jedním Miniduem a ještě jedním rokajlem (viz foto).



6) Přidejte sedm rokajlů 11/0. Přeskočte následující rokajl 11/0 a poté provlékněte jehlu dalším rokajlem 11/0, Miniduem a ještě jedním rokajlem 11/0.



7) Opakujte krok 6 ...



8) ... dokud nedojdete do konce řady.



9) Provlékněte jehlu prvními čtyřmi rokajly 11/0 z první smyčky (tak aby jehla vycházela z prostředního z nich)




10) Přidejte dva rokajly 11/0 (pokud místo rivolek Swarovski používáte rivolky čínské výroby, přidejte jen jeden) a provlékněte jehlu prostředním rokajlem z následující smyčky.



11) Proveďte krok 10 ještě jednou. Pevně utahujte, aby se smyčky začly skládat dovnitř.




12) Do vzniklé kapsy vložte rivolku a dále opakujte krok 10 ...



13) ... dokud nedojdete do konce řady.

Pevně utahujte.




14) Tuto řadu pro zpevnění ještě několikrát prošijte.



15) Provlékněte jehlu korálky tak, abyste vycházeli z některého z rokajlu na hraně obšití - jako na fotce.


16) Přidejte jeden korálek 8/0 a provlékněte jehlu dolů odpovídajícím rokajlem 11/0 na druhé straně "úzké" mezery.



17) Přidejte rokajl 15/0, 8/0 a 15/0 a provlékněte jehlu vzhůru odpovídajícím rokajlem 11/0 na druhé straně "široké" mezery.



18) Opakujte kroky 16 a 17 ...





19 ... dokud nedojdete do konce řady.



20) Poslední řadu ještě několikrát prošijte a zpevněte.



21) Zapošijte a odstříhněte konce nitě.

22) Takto vytvořte další čtyři komponenty (nebo i více) a pospojujte je do náramku pomocí spojovacích kroužků a naketlovaných korálků.

