




Obšívaná kulička "Karakum" (12mm)

Efektivní korálkový korálek s netradiční strukturou



Materiál (na jeden korálek):

- Matubo Superduo (8 kusů)
- Matubo Miniduo (16 kusů)
- Matubo 8/0 (cca. 2 gramy)
- Japonský rokajl 11/0 (cca. 0,5 gramu)
- Japonský rokajl 15/0 (cca. 0,5 gramu)
- 2mm kuličky nebo ohňovky (volitelné, lze nahradit rokajlem 11/0 (16 kusů))
- 12mm výplňový korálek (dřevo nebo plast)
- Jehla a nit na šití z korálků (Nymo, Fireline)


Obtížnost: Pro mírně pokročilé

Tip: použijte nit v barvě, která ladí s barvou použitého Superdua.




1) Navlékněte tři rokajly 15/0, jedno Miniduo, jedno Superduo, jedno Miniduo a tři rokajly 15/0.

Korálky posuňte na konec nitě.



2) Provlékněte jehlu zpět horní dírkou posledního Minidua.




3) Přidejte jedno Superduo a provlékněte jehlu horní dírkou následujícího Minidua.



4) Pevně utáhněte. Vznikne něco takového.



5) Pevně svažte konce nitě k sobě.




6) Provlékněte jehlu nejbližší dírkou nejbližšího Minidua a poté spodní dírkou nejbližšího Superdua (viz foto).



7) Poté provlékněte jehlu zpět horní dírkou téhož Superdua.



8) Přidejte jedno Miniduo a tři rokajly 15/0 a všechny korálky spusťte dolů.



9) A nyní provlékněte jehlu zpět horní dírkou nově přidaného Minidua.

Pevně utahujte, mezi korálky by neměly vznikat žádné mezery...




10) ... asi takto.



11) Přidejte jedno Superduo, jedno Miniduo a tři rokajly 15/0 a všechny korálky spusťte dolů.






16) ... a nakonec zpět horní dírkou téhož Superdua.




12) Provlékněte jehlu zpět druhou dírkou nově přidaného Minidua a poté horní dírkou předchozího Superdua (viz foto).

17) Opakujte kroky 8 - 16 ...




13) Nyní provedeme přechod o řadu výše - provlékněte jehlu nejbližší dírkou nejbližšího Minidua ...



14) ... následujícími třemi rokajly 15/0 ...

18) ... dokud nevypotřebujete všech 8 korálků Superdua.




15) ... a zpět druhou dírkou téhož Minidua a poté ještě spodní dírkou nového Superdua ...

19) Nyní budeme spojovat konce proužku k sobě, aby nám vznikl "prstýnek".



Začněte stejně, jako kdybyste chtěli přidávat novou "buňku"...




20) ... ale místo přidání nového Superdua použijte "volnou" díрку Superdua na začátku pruhu.




21) A nyní dokončete buňku - přidejte jedno Miniduo a tři rokajly 15/0. Provlékněte jehlu zpět druhou dírkou téhož Minidua a ještě "volnou" dírkou posledního Superdua.




22) Prošijte se skrz korálky tak, aby jehla vycházela z některé z trojic rokajlů 15/0 na hraně prstýnku..




23) Přidejte korálek 8/0 a provlékněte jehlu následující trojicí rokajlů 15/0 v řadě.




24) Opakujte krok 23 ...



25) ... dokud nedojdete do konce řady. Na konci řady proveďte přechod o řadu výš - provlékněte jehlu poslední trojicí rokajlů 15/0 a ještě prvním přidaným korálkem 8/0.




26) Přidejte jeden korálek 8/0 a provlékněte jehlu následujícím korálkem 8/0 v řadě



27) Opakujte krok 26, dokud nedojdete do konce řady. Na konci řady proveďte přechod o řadu výše - provlékněte jehlu posledním korálkem 8/0 z předchozí řady a prvním korálkem 8/0

z aktuální řady.



28) Přidejte jeden rokajl 15/0 a provlékněte jehlu následujícím korálkem 8/0 v řadě.

Při šití první poloviny korálku se snažte utahovat spíše volněji.




29) Opakujte krok 28, dokud nedojdete do konce řady. Na konci řady provlékněte jehlu posledním korálkem 8/0 a prvním rokajlem 15/0 (přechod o řadu výš).




30) Přidejte rokajl 11/0 a provlékněte jehlu následujícím rokajlem 15/0



31) Opakujte krok 30 ...



32) ... dokud nedojdete do konce řady.




33) Prošijte se skrz korálky do poslední řady korálků 8/0.






34) Přidejte 2mm kuličku a provlékněte jehlu následujícím korálkem 8/0 v řadě.

35) Opakujte krok 34 až do konce řady.



36) Prošijte se skrz korálky na druhou stranu obšití - nit by měla vycházet z některé z trojic rokajlů 15/0. Vložte dovnitř výplňový korálek.

37) Opakujte kroky 23 - 35 na druhé straně korálku. Tentokrát ale utahujte co nejpevněji.



38) Pevně zapošijte a odstříhněte konce nitě. Korálek je hotový.