



Náramek Alpina

Efektní, rychlý, snadný ... co více si přát?



Materiál (na náramek o délce cca 18 cm):

Matubo Miniduo (cca. 2 gramy)

Matubo 8/0 (cca. 2 gramy)

Matubo 6/0 nebo 6/0 3-CUT (cca. 9 gramů)

Japonský rokajl vel. 15/0 (cca. 1 gram)


Japonský rokajl vel. 11/0 (cca. 2 gramy)

Spojovací kroužky, zapínání


Jehla a nit na šití z korálek (Nymo, Fireline)

Obtížnost: Pro začátečníky a mírně pokročilé


1) Navlékněte čtyři rokajly 11/0.




2) Posuňte je na konec nitě a svažte konce tak, aby korálky vytvořily kroužek (či spíše čtvereček). Poté provlékněte jehlu jedním rokajlem od uzlíku pryč.




3) Přidejte jeden rokajl 11/0 a provlékněte jehlu následujícím rokajlem v základním kroužku.




4) Opakujte krok 3 ...




5) ... dokud nedojdete do konce řady. Na konci řady přidejte poslední rokajl 11/0 a poté provlékněte jehlu posledním rokajlem 11/0 ze základního kroužku a poté ještě prvním přidaným rokajlem 11/0 z aktuální řady.




6) Přidejte jeden rokajl 15/0, jedno Miniduo a jeden rokajl 15/0 a provlékněte jehlu rokajlem 11/0 v následujícím rohu.



7) Opakujte krok 6, dokud nedojdete do konce řady.



8) Poté provedte přechod o řadu výš - provlékněte jehlu první přidanou skupinkou korálků (15/0, Miniduo a 15/0).



9) Přidejte jeden korálek 8/0 a poté provlékněte jehlu další skupinkou (15/0, Miniduo, 15/0).



10) Opakujte krok 9, dokud nedojdete do konce řady.







11) Poté proveďte přechod o řadu výše – provlékněte jehlu ještě prvním přidaným korálkem 8/0.



12) Přidejte jeden korálek 6/0 a provlékněte jehlu horní dírkou následujícího Minidua.




13) Přidejte jeden korálek 6/0 a provlékněte jehlu následujícím korálkem 8/0.




14) Opakujte kroky 12 a 13, dokud nedojdete do konce řady. Na konci řady proveďte přechod o řadu výš – provlékněte jehlu posledním korálkem 8/0 z předchozí řady a prvním korálkem 6/0


z aktuální řady.



15) Přidejte rokajly 11/0, 15/0 a 11/0 a provlékněte jehlu následujícím korálkem 6/0 v řadě.



16) Přidejte jeden korálek 6/0 a provlékněte jehlu následujícím korálkem 6/0 v řadě.




17) Opakujte kroky 15 16 ...



18) ... dokud nedojdete do konce řady. Pevně zapošijte a odstříhněte konec nitě.

19) První modul je hotový.




Nyní vytvoříme další modul a přišijeme jej k tomu prvnímu. Tak budeme postupně vytvářet celý náramek.

Pokud by vám ale sešívání modulů přišlo příliš obtížné, můžete našít více samostatných modulů a spojit je jen pomocí spojovacích kroužků





20) Opakováním kroků 1 - 18 vytvoříte druhý modul - ale poslední korálek 6/0 v poslední řadě už nepřidávejte.


21) Místo nového korálku 6/0 provlékněte jehlu jedním z korálků 6/0 v rohu "původního" modulu a poté ještě korálky 6/0, 11/0 a 15/0 z nového modulu (viz foto).




24) Níť nyní vychází z rokajlu 15/0. Přidejte rokajl 11/0, korálek 6/0 a ještě jeden rokajl 11/0 a poté provlékněte jehlu směrem nahoru odpovídajícími korálky 15/0, 11/0 a 6/0 na druhém modulu ...



22) Níť nyní vychází z rokajlu 15/0. Přidejte rokajl 11/0, korálek 6/0 a ještě jeden rokajl 11/0 a poté provlékněte jehlu směrem dolů odpovídajícími korálky 15/0, 11/0 a 6/0 na druhém modulu ...




23) ... a poté ještě "prostředním", spojovacím korálkem 6/0 a následujícími korálky 6/0, 11/0 a 15/0 z nového modulu (viz foto).





25) Přidejte dva rokajly 15/0 a provlékněte jehlu nahoru následujícími korálky 6/0, 11/0 a 15/0 na totéž modulu ...

...a ještě korálky 11/0, 6/0 a 11/0, které jsme přidávali v kroku 22 ...



... a ještě dolů korálky 15/0, 11/0 a 6/0 na druhém modulu.



28) Přidejte rokajly 15/0, 11/0 a 11/0 a provlékněte jehlu nahoru protější dvojicí rokajlů 15/0 (tou, ze které jsme v předchozím kroku začínali).




26) Přidejte dva rokajly 15/0 a provlékněte jehlu dolů následujícími korálky 6/0, 11/0 a 15/0 na totéž modulu ...

...a ještě korálky 11/0, 6/0 a 11/0, které jsme přidávali v kroku 24 ...



... a ještě nahoru korálky 15/0, 11/0 a 6/0 na druhém modulu a dvojicí rokajlů 15/0, které jsme přidali v předchozím kroku.





29) Nyní jsou moduly pevně spojeny. Prošijte se mezi korálky 6/0 a pevně zapojte.



30) Opakováním kroků 20 - 29 tvořte a přišívejte další moduly, dokud nedosáhnete požadované délky náramku (uvedené množství materiálu

vystačí na náramek o délce 10 modulů - cca 18 centimetrů + délka zvoleného zapínání).



27) Přidejte rokajly 15/0, 11/0 a 11/0 a provlékněte jehlu dolů protější dvojicí rokajlů 15/0 (z kroku 26).



31) Pomocí spojovacích kroužků připevněte zapínání.