



## Korálkový korálek "Iris"

Tyto drobné korálkové korálky byly inspirovány květy kosatců – irisů.



Materiál (na jeden korálek):

Matubo NIB-BIT (12 kusů)

Matubo Superduo (18 kusů)

Japonský rokajl 11/0 (cca. 0,7 gramu)

Japonský rokajl 15/0 (cca. 0,5 gramu)

4mm sluníčka (bicones) (3 kusy)

12mm plastový nebo dřevěný výplňový korálek

Jehla a nit na šití z koráleků (Nymo, Fireline)

Obtížnost: Pro mírně a středně pokročilé







1) Navlékněte jeden NB (užším koncem), tři Superdua, jeden NB (užším koncem) a další tři Superdua.




2) Posuňte korálky na konec nitě a svažte konce tak, aby korálky vytvořily kroužek. Poté provlékněte jehlu širším koncem nejbližšího NB.



3) Přidejte rokajl 11/0, jeden NB (širším koncem) a jeden rokajl 11/0. Provlékněte jehlu širším koncem téhož NB, ze kterého vychází nit. Nově přidané korálky několikrát prošijte.




4) Provlékněte jehlu nejbližším rokajlem 11/0 ...



5) ... spodní dírkou (širším koncem) následujícího NB ...



6) ... a poté zpět horní dírkou (užším koncem) toho samého NB.



7) Přidejte tři Superdua, jeden NB (užším koncem) a další tři Superdua ...



8) ... a poté provlékněte jehlu užším koncem téhož NB, ze kterého vychází nit.



9) Pevně utáhněte. Měli byste získat útvar jako na fotografii.





10) Provlékněte jehlu korálky tak, abyste se dostali do spodní dírký nově přidaného NB ...






11) ... a poté provlékněte jehlu zpět horní dírkou (širším koncem) téhož NB.


12) Opakování kroků 3 – 11 přidejte další "buňku".



13) Nyní musíme spojit oba konce pruhu k sobě. Níť vychází z širšího konce posledního NB v řadě. Přidejte jeden rokajl 11/0 a provlékněte jehlu širším koncem NB na opačném konci pruhu.



14) Přidejte další rokajl 11/0 a provlékněte jehlu širším koncem toho samého NB, ze kterého jste vycházeli na začátku předchozího kroku. Celý spoj ještě několikrát prošijte a pevně stáhněte.



15) Níť by měla vycházet z některého z rokajlů 11/0.



16) Vložte dovnitř výplňový korálek (asi to bude chtít trochu hrubé síly ;)).


17) Přidejte jeden rokajl 11/0 a provlékněte jehlu horní dírkou nejbližšího Superdua.



18) Zopakujte krok 17 ještě dvakrát.









19) Přidejte jeden rokajl 11/0 a provlékněte jehlu následujícím rokajlem 11/0.



20) Opakujte kroky 17 - 19 ...





21) ... dokud nedojdete do konce řady. Pevně utahujte.



22) Prošijte se skrz korálky na druhou stranu základního pruhu - nit by měla opět vycházet z rokajlu 11/0 ...

23) ... a opakujte kroky 17 - 21.



24) Prošijte se skrz korálky tak, aby jehla vycházela z rokajlu 11/0 za "prostředním" Superduem.




25) Přidejte jeden rokajl 15/0, jeden NB (širším koncem) a jeden rokajl 15/0 a poté provlékněte jehlu rokajlem 11/0 před "prostředním" Superduem z následujícího "oblouku, horní dírkou tohoto "prostředního" Superdua a ještě následujícím rokajlem 11/0.



26) Pevně utáhněte a nasměrujte nový NB tak, aby směřoval volnou dírkou dovnitř.



27) Zopakujte kroky 25 a 26 ještě dvakrát.



28) Provlékněte jehlu následujícím rokajlem 15/0 a poté ještě spodní dírkou (širším koncem) následujícího NB.



29) Provlékněte jehlu zpět horní dírkou (užším koncem) téhož NB.



30) Přidejte jeden rokajl 11/0 a provlékněte jehlu horní dírkou (užším koncem) následujícího NB v řadě.



31) Zopakujte krok 30 ještě dvakrát.



32) Provlékněte jehlu zpět horní dírkou (širším koncem) téhož NB, ze kterého nyní vychází nit + ještě následujícím rokajlem 15/0.



33) Přidejte jeden rokajl 15/0, jeden rokajl 11/0 a jeden rokajl 15/0 a provlékněte jehlu následujícím rokajlem 15/0, širším koncem následujícího NB a ještě jedním rokajlem 15/0.






34) Zopakujte krok 33 ještě dvakrát.



Jedna polovina korálku je nyní uzavřená.

35) Přesuňte se na druhou stranu korálku a též ji uzavřete opakováním kroků 24 - 34.









36) Prošijte se skrz korálky do některého z rokajlů 11/0, které "spojují" NB v prostřední části našeho korálku.




37) Přidejte pět rokajlů 15/0, jeden rokajl 11/0, jedno sluníčko, jeden rokajl 11/0 a pět rokajlů 15/0 - a poté provlékněte jehlu následujícím "spojovacím" rokajlem 11/0 na téže straně korálku.




38) Zopakujte krok 37 ještě dvakrát. Měli byste skončit v tom samém rokajlu 11/0, kde jste v předchozím kroku začínali.



39) Provlékněte jehlu prvními pěti rokajly 15/0, jedním rokajlem 11/0 a jedním sluníčkem.



40) Přidejte jeden rokajl 11/0 a pět rokajlů 15/0 a provlékněte jehlu následujícím "spojovacím" rokajlem 11/0 na druhé straně korálku.




41) Přidejte pět rokajlů 15/0 a jeden rokajl 11/0 a provlékněte jehlu následujícím sluníčkem v řadě.

42) Opakujte kroky 40 a 41, dokud nedojdete do konce řady.




43) Korálek je hotový. Pečlivě zapošijte a odstříhněte konce nitě.



Tip: V tomto návodu používám rokajl TOHO. Pokud chcete, můžete použít i kulatý rokajl Miyuki, jen v krocích 37 - 42 přidávejte místo pěti rokajlů 15/0 šest.



## Inspirace



Matubo NIB-BIT 23980/81002  
 Matubo Superduo 13020/85001  
 11/0 TOHO Semi Glazed - Burnt Orange 2610F  
 15/0 TOHO Semi Glazed - Orange 2611F  
 5328 4mm Swarovski Xilion Bicone Light Grey Opal



Matubo NIB-BIT 33050/85001  
 Matubo Superduo 63130/85001  
 11/0 TOHO Semi Glazed - Blue Turquoise 2610F  
 15/0 TOHO Semi Glazed Rainbow - Navy Blue, 2637F  
 5328 4mm Swarovski Xilion Bicone Dark Indigo



Matubo NIB-BIT 74020  
 Matubo Superduo 63130/85001  
 11/0 TOHO Semi Glazed - Blue Turquoise 2610F  
 15/0 TOHO Permanent Finish-Galvanized Pink Lilac PF553  
 5328 4mm Swarovski Xilion Bicone Rose Water Opal



Matubo NIB-BIT 93200/15001  
 Matubo Superduo 63130/85001  
 11/0 Miyuki Seed Beads 2038 Matte Slate Blue  
 15/0 Miyuki Dyed Opaque Maroon 1464  
 5328 4mm Swarovski Xilion Bicone Dark Red Coral



Matubo NIB-BIT 23980/94108  
 Matubo Superduo 63130/85001  
 11/0 Miyuki Seed Beads 2038 Matte Slate Blue  
 15/0 Miyuki Galvanized Eggplant 4220  
 5328 4mm Swarovski Xilion Bicone Cyclamen Opal



Matubo NIB-BIT 63030/85001  
 Matubo Superduo 63130/85001  
 11/0 TOHO Semi Glazed - Blue Turquoise 2610F  
 15/0 TOHO Metallic Nebula 82  
 5328 4mm Swarovski Xilion Bicone Dark Indigo