



Náušnice ADDY Ginko



ZÁKLADY

Než začnete:

Odměřte si pohodlnou délku nitě. Pro začátek doporučuji přibližně 1,5 metru. Navlékněte korálek, který bude sloužit jako zarážka, a posuňte ho přibližně 10 cm od konce nitě. Dvakrát prošijte zarážkový korálek, abyste ho upevnili. Jako zarážku použijeme kulatý rokajl o velikosti 11/0 v barvě, která se liší od barvy korálků, s nimiž budeme pracovat. Tento korálek odstraníme na konci práce nebo podle pokynů v návodu.

Nezapomeňte:

K přišití zapínání nikdy nepoužívejte stejnou nit, kterou jste šili projekt. Použijte novou nit. Díky tomu budete moci například vyměnit polámané zapínání nebo nastavit výrobek, aniž byste přišli o celou práci.

Napojení nitě:

Nejlepším způsobem je obvykle navázat nit několik korálků před koncem nitě. Uzlík udělejte mezi dvěma korálky a protáhněte ho korálky, z nichž vychází stará nit. Potom došijte starou nit až do konce.

Zakončení napojené nitě:

Nikdy neodstřihávejte nit přímo u uzlíku. Uzlík představuje slabé místo a může se rozvázat. Po navázání nové nitě mezi dvěma korálky pomocí dvojitého uzlíku doporučuji jejím zbývajícím koncem prošívat tam a zpět alespoň 5cm kus projektu, než nit odstříhnete.

Dokončení projektu:

Před připevněním zapínání zapošijte veškeré nitě. Pokud je to možné, snažte se nit nezapošívat skrz korálky, ke kterým budete přišívat zapínání.

Seznam materiálu

10 ks korálků GINKO **GN**
10 ks korálků SUPERDUO **SD**
40 ks sluníček Swarovski o velikosti 4 mm **SW4**
2 ks rivoli Swarovski o velikosti 10 mm **SS47**
10 ks kulatých perel o velikosti 4 mm **PL4**
2 ks přívěsku se svislou dírkou
2 g kulatého rokajlu Miyuki o velikosti 11/0 **R11**
3 g kulatého rokajlu Miyuki o velikosti 8/0 **R8**
0,5 g kulatého rokajlu Miyuki o velikosti 15/0 **R15**
Pár náušnicových háčků
Fireline 0,15 mm nebo podobná nit
Jehla na šití z korálků vel. 12

KROK 1

Pětkrát za sebou navlékněte 1× R8, 1× R11, 1× R8 a 1× R15. Všechny korálky prošíáním spojte do kroužku. Konce nitě svažte dvojitým uzlíkem. Provlékněte jehlu korálky tak, abyste vycházeli z korálku R8.



KROK 2

Navlékněte 2× R8. Provlékněte jeho nejbližší R8 a následující R8 (vznikne tzv. čtyřkorálek). Pokračujte do dalšího korálku R15 a následujícího korálku R8.



KROK 3

Navlékněte 2× R8. Provlékněte jehlu skrz nejblíže předchozí korálek R8. Pokračujte přímo do dalšího korálku R11 a následujícího korálku R8.



KROK 4

Navlékněte 2× R8. Provlékněte jeho nejblíže R8 a následující R8 (vznikne tzv. čtyřkorálek). Pokračujte přímo do dalšího korálku R15 a následujícího korálku R8.



KROK 5

Opakujte kroky 3 a 4 po celém obvodu. Skončete krokem 3 v bodě, jak je znázorněno na obrázku níže.



KROK 6

Navlékněte 2× R8. Provlékněte jeho nejbližší R8 a následující R8 (vznikne tzv. čtyřkorálek). Pokračujte přímo do dalšího korálku R15 a následujícího korálku R8. Provlékněte jehlu také korálkem R8, který je označen žlutou tečkou, abyste řadu uzavřeli.



KROK 7

Navlékněte 1 × R8. Provlékněte jeho nejbližší R8 (žlutá tečka). Pokračujte přímo následujícími dvěma korálky R8 (označenými zelenou tečkou) a vyjděte z korálku R8, který jste přidali v tomto kroku. R8.



KROK 8

Navlékněte 1 × R15. Jehlu provlékněte dalším korálkem R8. Postup opakujte. Vyjděte z korálku R8. Níť neutahujte.



KROK 9

Umístěte rivoli lícem nahoru. Utáhněte nit a jehlou znovu prošijte všechny korálky R8 a R15 dokola, abyste řadu zpevnili. Vyjděte z korálku R8.



KROK 10

Projděte dolů vedlejším korálkem R8.



KROK 11

Navlékněte 1× R11, 1× GN, 1× R8 a 1× R11. Projděte nahoru sousedním korálkem R8. Hlídejte si umístění korálku GN!



KROK 12

Navlékněte 1× R11, 1× SD a 1× R11. Projděte dolů sousedním korálkem R8.



KROK 13

Opakujte kroky 11 a 12 po celém obvodu.



KROK 14

Jehlu provlékněte korálky tak, aby jehla vycházela z korálku R11 před sousedním korálkem SD.



KROK 15

- A. Navlékněte 3× R15. Projděte prázdnou dírkou korálku SD
- B. Navlékněte 3× R15. Projděte prázdnou dírkou sousedního korálku R11.



KROK 16

Navlékněte 1× PL. Projděte korálkem R11, který se nachází před sousedním korálkem SD.



KROK 17

Opakujte kroky 15 a 16 po celém obvodu. Řadu dokončete tak, abyste vycházeli z prvního korálku R15 za korálkem SD.



KROK 18

Navlékněte 1× SW4 a 1× R11. Provlékněte jehlu prázdnou dírkou korálku GN.



KROK 19

Navlékněte 1 × R11 a 1 × SW4. Pokračujte do dalšího korálku R15, SD a následujícího korálku R15.



KROK 20

Opakujte kroky 18 a 19 po celém obvodu. Řadu dokončete tak, abyste vycházeli z korálku R15, který se nachází za dalším korálkem SD.



KROK 21

- A. Navlékněte 1× R11, 1× R8, 1× přívěsek se svislou dírkou, 1× R8, 1× SW4 a 3× R11.
Projděte zpět korálkem R8, přívěskem se svislou dírkou a následujícím korálkem R8.
- B. Navlékněte 1× R11. Projděte korálkem R15, který se nachází za korálkem SD.



KROK 22

Jehlu provlékněte korálky po obvodu do poloviny a vytvořte ouško pro připevnění náušnicového háčku. Jehlou vyjděte z označeného korálku SW4. Navlékněte 6× R11. Projděte dalším korálkem SW4 a nit zapošijte.



KROK 23

Připevněte náušnicový háček.



©Patterns & Copyrights belong to Isabella Lam

www.bead4all.com • www.isabellalam.com • <https://www.etsy.com/shop/bead4me>

KROK 24

Stejným postupem ušijte druhou náušnici.



Další návody a sady na výrobu šperků a korálový materiál najdete v mých obchodech:

<http://www.etsy.com/shop/bead4me>

<http://www.isabellalam.com>